

20 tips voor iedere Windows 11 gebruiker **01** klaar

Windows 11 heeft allerlei nieuwe functies, verbeteringen en aanpassingen in vergelijking met eerdere versies van hun besturingssysteem.

In dit artikel enkele van de beste tips en tricks om het meeste uit uw Windows 11 ervaring te halen.

Tip 1: Een andere internetbrowser instellen

Allereerst is Microsoft Edge de standaardbrowser op Windows 11. Hoewel deze veel verbeterd is, geeft u misschien de voorkeur aan een andere browser zoals Google Chrome, Brave, Firefox, Vivaldi of iets anders.

Toen Windows 11 voor het eerst werd gelanceerd, was het niet eenvoudig om de standaardbrowser te wijzigen.

Hier leest u hoe u dat doet:

1. Ga in de taakbalk naar de Startknop, klik met de rechtermuisknop en selecteer Instellingen.
2. Een andere manier om de Instellingen app te openen, is met de sneltoets: Windows-toets + I.
3. Klik in het linkermenu op Apps.
4. Selecteer Standaard-apps aan de rechterkant. Zoek uw favoriete browser die op uw computer is geïnstalleerd en selecteer deze.
5. In plaats van handmatig de standaardbrowser voor elk bestandstype in te stellen, gaat u terug naar boven en klikt u op Standaard instellen. Dit stelt uw browser in als standaard voor de meeste bestandstypen die worden vermeld.

Voor sommige bestandstypen moet u deze handmatig selecteren en op Standaard instellen klikken.

Tip 2: Donkere Modus Inschakelen

Terwijl u toch in Instellingen bent, kunt u de donkere modus inschakelen. Dit is niet alleen rustiger voor uw ogen, maar kan ook de batterijduur van uw laptop verlengen.

1. Ga naar Persoonlijke instellingen.
2. Vervolgens naar Kleuren.
3. Selecteer in het dropdown-menu Donker.

20 tips voor iedere Windows 11 gebruiker **02** klaar

Windows 11 heeft allerlei nieuwe functies, verbeteringen en aanpassingen in vergelijking met eerdere versies van hun besturingssysteem.

In dit artikel enkele van de beste tips en tricks om het meeste uit uw Windows 11 ervaring te halen.

Tip 3: Startknop Verplaatsen

Een grote verandering in Windows 11 is dat de Startknop en vastgezette programma's nu gecentreerd zijn in de taakbalk. Sommige mensen vinden dit geweldig, anderen niet. Als u tot de laatste groep behoort en de Startknop naar de traditionele linkerkant wilt verplaatsen:

1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de taakbalk en selecteer Taakbalkinstellingen.
2. Scroll naar beneden en selecteer Gedrag van de taakbalk.
3. Kies in het dropdown-menu Uitlijning van taakbalk voor Links uitlijnen.

Als u deze weer in het midden wilt plaatsen, herhaalt u de stappen en selecteert u Centreren.

Tip 4: Snap Lay-outs

Een nuttige productiviteitsfunctie in Windows 11 is Snap Lay-outs, ideaal als u slechts één monitor heeft en snel programma's en vensters wilt rangschikken.

Zo gebruikt u het:

1. Gebruik de sneltoets: Windows-toets + Z, of
2. Beweeg uw muis over de maximaliseerknop rechtsboven in elk venster.
3. U ziet verschillende lay-outs. Kies een zone in een van de lay-outs. Om de andere zones te vullen, selecteert u de resterende vensters.

Tip 5: Tabbladen in Verkenner

Microsoft heeft eindelijk de mogelijkheid toegevoegd om meerdere tabbladen in Verkenner te gebruiken, net zoals in de meeste browsers:

1. Klik op het plus-teken om een nieuw tabblad te openen. Navigeer vervolgens zoals u normaal zou doen.
2. Met de sneltoets Ctrl + T kunt u ook een nieuw tabblad openen.

20 tips voor iedere Windows 11 gebruiker **03** klaar

Windows 11 heeft allerlei nieuwe functies, verbeteringen en aanpassingen in vergelijking met eerdere versies van hun besturingssysteem.

In dit artikel enkele van de beste tips en tricks om het meeste uit uw Windows 11 ervaring te halen.

Tip 6: Nieuwe Sneltoetsen

Windows 11 heeft nieuwe sneltoetsen voor verschillende functies:

1. Windows-toets + W: Opent het widgetspaneel voor toegang tot het weer, nieuws en andere items.
2. Windows-toets + A: Opent de snelle instellingen.
3. Windows-toets + N: Opent het notificatiecentrum.
4. Windows-toets + C: Opent de chatfunctie in Microsoft Teams.

Tip 7: Taakbalk Aanpassen

U ziet mogelijk enkele ongewenste items op de taakbalk, zoals het widgetspaneel, de zoekknop, Taakweergave of Chat. Om deze te verwijderen:

1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de taakbalk en selecteer Taakbalkinstellingen.
2. Schakel de items die u niet wilt uit door de schakelaar om te zetten.

Tip 8: Opslaginzicht

Om uw computer soepel te laten werken, is het belangrijk om ongewenste bestanden en andere rommel op te ruimen. Dit kan automatisch worden gedaan met Storage Sense:

1. Ga in de Instellingen naar Systeem en klik op Opslag.
2. Zet Opslaginzicht aan onder Opslagbeheer. Hiermee wordt automatisch ruimte vrijgemaakt door tijdelijke bestanden en andere ongewenste items te verwijderen.
3. U kunt de instellingen aanpassen wanneer u wilt dat het systeem dit automatisch uitvoert.

20 tips voor iedere Windows 11 gebruiker **04** klaar

Windows 11 heeft allerlei nieuwe functies, verbeteringen en aanpassingen in vergelijking met eerdere versies van hun besturingssysteem.

In dit artikel enkele van de beste tips en tricks om het meeste uit uw Windows 11 ervaring te halen.

Tip 9: Meldingen Uitschakelen

Net als op een smartphone kunnen de meldingen op uw pc overweldigend zijn. Om ze uit te schakelen:

1. Ga in Instellingen naar Systeem en selecteer Meldingen.
2. U kunt hier alle meldingen uitschakelen, maar ik raad aan om in plaats daarvan meldingen van specifieke apps uit te schakelen.

U kunt dit doen door te klikken op Meldingen van apps en andere afzenders en vervolgens meldingen individueel uitschakelen.

Tip 10: Focus Modus

In het Systeem menu kunt u Focus activeren om afleidingen te verminderen.

Wanneer deze modus is ingeschakeld, worden meldingen gedempt en zullen apps in de taakbalk geen waarschuwingsbadges tonen.

Tip 11: Wijzigingen in het Rechtermuisknopmenu

Met Windows 11 heeft Microsoft het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een bestand klikt, aangepast.

U ziet nu alleen wat Microsoft als belangrijk beschouwt.

Voor het volledige menu moet u op Meer opties weergeven klikken om toegang te krijgen tot functies zoals het scannen met Microsoft Defender.

Meer opties weergeven

U ziet nu alle opties onder dit menu.

Alle opties onder meer opties weergeven menu

20 tips voor iedere Windows 11 gebruiker **05** klaar

Windows 11 heeft allerlei nieuwe functies, verbeteringen en aanpassingen in vergelijking met eerdere versies van hun besturingssysteem.

In dit artikel enkele van de beste tips en tricks om het meeste uit uw Windows 11 ervaring te halen.

Tip 12: Widgets Aanpassen

Als u niet tevreden bent met de standaard widgets, kunt u ze eenvoudig aanpassen:

1. Beweeg uw muis over het widgetspaneel en klik op het plus-teken om widgets toe te voegen.
2. Om een widget toe te voegen, zoals Gaming, klikt u op de plus naast de gewenste widget.
3. Om widgets te verwijderen, klikt u op het menu pictogram van de widget en selecteert u Widget losmaken.

Tip 13: Apps Uitschakelen Bij Opstarten

Als uw pc langzaam opstart, kan dat komen door te veel programma's die automatisch worden geladen. Om deze uit te schakelen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de Startknop en selecteer Taakbeheer.
2. Selecteer in het linker menu Opstart-apps.
3. Klik op de programma's die u niet nodig hebt bij het opstarten en selecteer Uitschakelen.

Tip 14: Tekstsuggesties

Een handige functie in Windows 11 is de mogelijkheid om tekstsuggesties te krijgen en automatisch woorden te laten corrigeren tijdens het typen.

Om deze functie in te schakelen:

1. Open Instellingen en ga naar Tijd en taal.
2. Selecteer Typen en zet de optie voor Tekstsuggesties tonen tijdens typen op fysiek toetsenbord aan.

20 tips voor iedere Windows 11 gebruiker **06** klaar

Windows 11 heeft allerlei nieuwe functies, verbeteringen en aanpassingen in vergelijking met eerdere versies van hun besturingssysteem.

In dit artikel enkele van de beste tips en tricks om het meeste uit uw Windows 11 ervaring te halen.

Tip 15: Programma's Vastmaken aan Startmenu of Taakbalk

Voor snel toegang tot uw favoriete programma's kunt u deze vastmaken aan het Startmenu of de taakbalk. Om dit te doen:

1. Klik op de Startknop en selecteer Alle apps.
2. Zoek uw programma, klik met de rechtermuisknop en selecteer Aan Start vastmaken of op 'meer opties weergeven' en vervolgens Aan taakbalk vastmaken.

Tip 16: Toegankelijkheidsopties

Windows 11 biedt ook verbeterde toegankelijkheidsopties. Deze kunnen worden aangepast in het menu Toegankelijkheid onder Instellingen. Hier kunt u bijvoorbeeld:

1. Tekstgrootte aanpassen met de schuifregelaar.
2. Muistijl en -kleur wijzigen.
3. Mono audio inschakelen voor mensen met gehoorproblemen.

Tip 17: Screenshots Maken

Als u snel een screenshot wilt maken zonder extra software, is de Knipprogramma hulpmiddel handig.

Gebruik de sneltoets Windows-toets + Shift + S en kies uit opties zoals rechthoekig, vrije vorm, venster of volledig scherm.

Tip 18: Beperken van Gegevensverzameling

Om te beperken wat Microsoft over u verzamelt:

1. Ga in Instellingen naar Privacy en beveiliging.
2. Zet onder Algemeen alle vier de schakelaars uit, vooral de optie Laat apps me gepersonaliseerde advertenties zien door mijn reclame-ID te gebruiken.

20 tips voor iedere Windows 11 gebruiker 07

Windows 11 heeft allerlei nieuwe functies, verbeteringen en aanpassingen in vergelijking met eerdere versies van hun besturingssysteem.

In dit artikel enkele van de beste tips en tricks om het meeste uit uw Windows 11 ervaring te halen.

Tip 19: Gebruik de Nachtlamp modus

Een handige functie in Windows 11 om uw ogen te ontzien tijdens het werken in de avonden is de Nachtlamp modus. Dit vermindert de hoeveelheid blauw licht die uw scherm uitstraalt, wat kan helpen om vermoeidheid van de ogen te verminderen en beter te slapen na een lange dag achter de computer. Om deze functie in te schakelen:

1. Ga naar Instellingen en klik op Systeem.
2. Selecteer Beeldscherm.
3. Zet Nachtlamp aan. U kunt ook een schema instellen, zodat het automatisch op specifieke tijden wordt ingeschakeld.

Tip 20: Emoji Gebruiken

Emoji's zijn ook beschikbaar in Windows. Om emoji's te gebruiken:

Gebruik de sneltoets Windows-toets + de punttoets en kies uit een breed scala aan emoji's.

Ik hoop dat deze 20 tips u hebben geholpen om beter inzicht te krijgen in de nieuwe functies in Windows 11.