


Windows 10 - Verwijder achtergrond loginscherm

Zodra Windows is opgestart krijg je eerst het vergrendelscherm te zien. Na het klikken op het vergrendelscherm kom je gebruikersnaam in beeld en kun je het wachtwoord invoeren. Dit inlogscherm heeft een andere eigen donkere achtergrond met het logo van Windows.


Het verwijderen van deze achtergrond en als alternatief een effen kleur te tonen kan door het register van Windows aan te passen. Typ in het zoekveld onderin de taakbalk van Windows 'regedit' en open de Register-editor. Navigeer dan naar de volgende locatie.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System

Klik dan bovenin op Bewerken, klik op Nieuw en kies DWORD (32-bits)-waarde en vul de naam DisableLogonBackgroundImage in. Dubbelklik hier dan op en geef de waarde '1' op.



De volgende keer dat je dan opnieuw opstart zal de achtergrond van het inlogscherm niet meer worden getoond maar een standaard effen kleur. Deze kleur is op basis van de kleur gekozen in de instellingen. Wijzigen kan door ergens met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken en te kiezen voor de optie 'Aan persoonlijke voorkeur aanpassen'. Kies dan links voor het menu item Kleuren en wijzig vervolgens de kleur naar eigen wens.



Windows 10 - Virtuele Bureaubladen

Nieuw in Windows 10 is de taakweergave en de mogelijkheid om meerdere virtuele bureaubladen aan te maken. De taakweergave is feitelijk een Alt-Tab variant waarmee je makkelijk tussen programma's kunt wisselen. Dit kan door op het kleine icoontje te klikken die direct naast de zoekfunctie is te vinden zoals je hieronder in de screenshot ziet.


Zie je het icoon niet staan naast de zoekfunctie klik dan ergens op de taakbalk met de rechtermuisknop en klik op de derde optie van boven, 'Knop taakweergave weergeven'.



Virtuele Bureaubladen


Echter in deze taakweergave zit ook de functionaliteit om Virtuele Bureaubladen aan te maken verborgen. Met deze functionaliteit kun je eenvoudig meerdere bureaubladen aanmaken en hier verschillende dingen op doen. Denk aan een bureaublad voor thuis en voor op het werk bijvoorbeeld of meerdere bureaubladen om programma's te scheiden.

Het aanmaken van een nieuw bureaublad kan door het icoon taakweergave te klikken en rechts te klikken op 'Nieuw bureaublad'. Je krijgt dan direct een nieuw leeg bureaublad tot je beschikking en middels de taakweergave kun je snel wisselen tussen de bureaubladen.



Het verwijderen van een bureaublad kan door in de taakweergave op het icoon te gaan staan en op het kruisje te klikken. Het is niet mogelijk om bureaubladen een naam te geven.

Wel kun je in de taakweergave eenvoudig programma's verplaatsen naar een ander bureaublad. Dit doe je door met de rechtermuisknop op een programma te klikken in de taakweergave en dan te kiezen voor een ander bureaublad of voor een nieuw bureaublad.



Een nadeel is overigens dat de taakbalk altijd voor elk bureaublad hetzelfde blijft waardoor je wellicht soms niet meer weet welk bureaublad je geopend hebt na het klikken op een actief programma. De taakweergave zelf maakt dan wel weer onderscheid tussen bureaubladen en toont dus alleen programma's geopend op het betreffende bureaublad.


Windows 10 - Windows DVD speler



Windows 10 beschikt standaard niet over software om DVD's af te kunnen spelen, op zich al apart. Om dit op te lossen heeft Microsoft nu een app beschikbaar gemaakt in de Windows Store genaamd Windows DVD speler waarmee DVD's alsnog afgespeeld kunnen worden.

Indien je upgrade naar Windows 10 vanaf Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 / 8.1 met Media Center Pack of Pro Pack dan is de app tijdelijk gratis. Heb je geen upgrade uitgevoerd dan moet de app 15 euro kosten.

Zonde van het geld natuurlijk en het advies is dan ook om vooral geen 15 euro te gaan betalen voor een app om DVD's af te kunnen spelen. Er zijn tegenwoordig genoeg alternatieven beschikbaar waaronder [VLC Player](#), een geheel gratis en goed alternatief.




Windows 10 - Dataverbruik bekijken

In Windows 10 zit een mogelijkheid om het dataverbruik van de afgelopen 30 dagen te bekijken. Het gaat dan om het verbruik zowel via Wi-Fi als via een normale verbinding.

Om het dataverbruik te bekijken klik op de startknop en klik daarna op Instellingen. Kies daarna voor Netwerk en Internet en klik in het linkermenu op het item Dataverbruik.

Je ziet dan het verbruik van de laatste 30 dagen in beeld. Door op Verbruiksgegevens te klikken kun je bekijken welke programma's verantwoordelijk zijn voor het dataverbruik.



The screenshot shows the 'NETWERKVERBRUIK' (Network Usage) page in Windows 10 Settings. It displays a list of applications and their data usage over the last 30 days, sorted from highest to lowest usage. The title is 'Hoeveel verbruiken de apps?' (How much do the apps use?).

App	Verbruik
chrome.exe	1,03 GB
TweetDeck.exe	208 MB
chrome.exe	81,8 MB
Microsoft Edge	12,7 MB
Skype.exe	11,4 MB
HitmanPro.exe	11,0 MB
Dreamweaver.exe	6,20 MB
Kaarten	4,07 MB